




## Cómo configurar una cuenta POP3 en Microsoft Outlook 2013 - 2016 bajo Windows

Estas instrucciones se diseñaron para Microsoft Outlook 2013-2016, corriendo bajo Microsoft Windows?



1. Inicie Outlook.
2. Bajo "Archivo, Información" seleccione "Configuración de la cuenta"
3. Bajo la sección "Correo electrónico" seleccionar "Nuevo".
4. Presione "Siguiente".
5. En la siguiente pantalla seleccione **Configuración manual o tipos de servidores adicionales.**
6. **POP o IMAP** y luego presione "Siguiente".
7. Tipo de cuenta **POP**





## MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO EN MICROSOFT OUTLOOK 2013 Y 2016



Agregar cuenta

**Configuración de cuenta IMAP y POP**  
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

**Información sobre el usuario**

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

**Información del servidor**

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

**Información de inicio de sesión**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

**Configuración de la cuenta de prueba**

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

Probar configuración de la cuenta ...

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

**Entregar nuevos mensajes a:**

Nuevo archivo de datos de Outlook

Archivo de datos de Outlook existente

Más configuraciones ...

< Atrás   Siguiente >   Cancelar

8. En la ventana "Cuentas de correo electrónico" ingrese lo siguiente:

- Su nombre: El nombre que usted quiere que aparezca en el remitente cuando envíe un email. Por ejemplo, Carlos Ramírez.
- Dirección de correo electrónico: Ingrese su email. **Ejemplo carlos@sudominio.com (dominio.com es el nombre de su dominio)**
- Servidor de correo entrante (POP3): Ingrese el servidor de entrada de correo. En este caso será mail.dominio.com. Reemplace las palabras "dominio.com" con el de su propio dominio. **Ejemplo: mail.midominio.com**
- Servidor de correo saliente (SMTP): Ingrese el servidor de salida de correo. En este caso será smtp.dominio.com. Reemplace las palabras "dominio.com" con el de su propio dominio. **Ej: smtp.sudominio.com**





## MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO EN MICROSOFT OUTLOOK 2013 Y 2016



Agregar cuenta

**Configuración de cuenta IMAP y POP**  
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

**Información sobre el usuario**

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

**Información del servidor**

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

**Información de inicio de sesión**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

**Configuración de la cuenta de prueba**

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

**Entregar nuevos mensajes a:**

Nuevo archivo de datos de Outlook

Archivo de datos de Outlook existente

< Atrás **Siguiente** > Cancelar

- Nombre de usuario: Ingrese su cuenta de correo incluyendo el símbolo @ seguido del dominio. **Ejemplo: carlos@sudominio.com**
- Contraseña: Ingrese su contraseña o password asignado.

9. Presione el botón  , y luego presione la pestaña "**Servidor de salida**".
10. Marque la casilla "**Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**".
11. Asegúrese de que la casilla "**Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada**" está seleccionada y presione "**Aceptar**".





## MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO EN MICROSOFT OUTLOOK 2013 Y 2016



Configuración de correo electrónico de Internet

General | Servidor de salida | Conexión | Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

12. Vuelve a la pantalla de "Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)".

13. Presione "Siguiete"

14. Y por ultimo presione "Finalizar".

Configuración de correo electrónico de Internet

General | Servidor de salida | Conexión | Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3): 110 Usar predeterminados

Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP): 25

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Entrega

Dejar una copia de los mensajes en el servidor

Quitar del servidor después 15 días

Quitar del servidor al eliminar de Elementos eliminados

Aceptar Cancelar





## MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO EN MICROSOFT OUTLOOK 2013 Y 2016

